TP sur modèle Rotating Shallow Water

Guillaume Roulet

Fusion de tourbillons

Deux tourbillons de même signe suffisamment proches fusionnent

PV

$$q = \frac{f + \zeta}{h}$$

Résolution spatiale

- Comment choisir la résolution n_x ?

Avec un domaine de taille $L_x=L_y=1$ et $n_x=n_y$ points de grilles, la taille de maille est $dx=dy=1/n_x$. La plus échelle résolue est $2*dx$, la plus grande est L . Augmenter la résolution (n_x) permet d'accroître l'intervale d'échelles résolues.

- Comment choisir l'échelle caractéristique L , taille du tourbillon ?

Ici on la contrôle avec le paramètre σ . On veut que $dx \ll \sigma \ll L$, afin que le tourbillon soit suffisamment bien résolu ($dx \ll \sigma$) mais n'occupe pas tout l'espace ($\sigma \ll L$).

Howto

- Pour regarder une autre variable que la PV, changer **plotvar** = 'u', 'v' ou 'h'
- pour fixer la barre de couleur, prendre **colorscheme**='imposed' , pour avoir une barre de couleur qui s'auto-ajuste prendre colorscheme='auto'
- pour générer un fichier vidéo mp4 au vol, mettre **generate_mp4**=True.
- Changer l'état initial **initial_condition** = 'geostrophicadj', 'dambreak'

Sensibilité

- choix et impact du rayon de déformation R_d

Le plus simple est de jouer sur le paramètre de Coriolis. Avec $g=h=1$, on a directement $R_d=1/f$. Le domaine étant de taille 1. Pour résoudre le rayon de déformation il faut que $2/nx < R_d < 1$

Attention en changeant f , on change aussi le nombre de Rossby $Ro=U*L/f$, donc le régime.

- choix et impact du nombre de Rossby

Le nombre de Rossby contrôle la validité de l'équilibre géostrophique. Lorsque $Ro > 1$ l'écoulement est très agéostrophique, lorsque $Ro \ll 1$ l'écoulement est géostrophique. Pour réduire le nombre de Rossby, vous pouvez jouer sur la vitesse du tourbillon: $amp=...$

- Observer ce qui se passe pour $Ro=3$, $Ro=1$, $Ro=0.1$, $Ro=0.01$. Pour ce dernier cas, vous verrez que la simulation dure beaucoup plus longtemps. C'est normal, le pas de temps est imposé par la vitesse des ondes gravité $c=\sqrt{gH}$. Lorsque vous diminuez Ro , vous augmentez le fossé entre la vitesse des ondes c et la vitesse du fluide u (le rapport u/c est le nombre de Froude). Le code passe son temps à intégrer des ondes de gravité, qui ne sont pas excitées.

impact du numérique

- Revenir à un nombre de Rossby raisonnable ($Ro=0.5$ par exemple).
Changer la discrétisation sur le terme de Coriolis: 'vort_discretiz' = 'centered' ou 'upwind'.
- La discrétisation centrée produit des oscillations numériques sur le champ de vorticité potentielle, les discrétisations 'upwind' introduisent un peu de dissipation permettant d'avoir un champ de PV plus lisse.
- Jouer sur l'ordre de la discrétisation upwind (vort_order=1, 3 ou 5) et voyez comme cela améliore les résultats